

## FlowFact „Free PDF XP“ Unterstützung

FlowFact unterstützt jetzt auch explizit Free PDF XP. Aus diversen technischen Gründen ist der Aufwand jedoch größer als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es musste von FlowFact ein eigener Redirector entwickelt werden.

Die Neuheiten zu Free PDF XP finden sie auf dessen Webseite. <http://freepdfxp.de>

Unterstützt wird Free PDF XP 1.0

Hauptvorteil der neuen FlowFact-Anbindung: voll terminalservertauglich und PDF-Profile werden unterstützt. Dadurch können globale Vorbelegungen für die erzeugten PDF-Dateien vorgenommen werden. Zu den unterstützten Features gehören auch Verschlüsselungen und Rechte innerhalb der generierten PDF. So kann man zum Beispiel das Drucken oder kopieren der PDF verbieten oder das Öffnen mit einem Passwort versehen.

Einige mögliche Option sind:



Installieren Sie zuerst Ghost und dann Free PDF XP.

Benennen Sie den Drucker Free PDF XP in FlowFact PDF um.

Führen Sie jetzt das Free PDF Setupprogramm noch mal aus. Dadurch wird ein weiterer Free PDF Drucker angelegt, den sie ohne FlowFact nutzen können.

Kopieren Sie die Datei ffPDF.exe in das Verzeichnis C:\Programme\FreePDF\_XP.


Legen Sie einen Port PDF2: mit identischen Einstellungen wie der vorhandene Port PDF1: an und verknüpfen ihn mit dem Drucker FlowFact PDF. Im Detail geht das so:

Also: Drucker FlowFact PDF anklicken, Eigenschaften, Anschlüsse, Hinzufügen, „Redirected Port“ auswählen, „Neuer Anschluss“, als Port-Name „PDF2:“ eingeben. Dann diesen neuen Port auswählen und auf konfigurieren gehen.

Bei „Redirect this Port to the program“ tragen Sie:  
C:\Programme\FreePDF\_XP\redrun.exe

ein.

Und bei “Arguments for this program are:”  
C:\Programme\FreePDF\_XP\ffPDF.exe %1



Jetzt können Sie Free PDF beliebig nutzen. Sie können ein Free PDF Profil „flowfact“ anlegen und PDF Optionen vorbelegen. Den Profilename in Kleinbuchstaben schreiben.

Alle üblichen FlowFact PDF Funktionen stehen zur Verfügung.

Alle Anwender müssen volle Zugriffsrechte auf das Verzeichnis c:\windows\temp haben.